


Zapínání s dutým ramínkem

Na konci tkaných částí vytvoříte jednu řadu z **R8** stejně jako ve 4. kroku. Níť svážete a zkrátíte jako v 5. kroku. Nasunete dutinu ramínka. Zavřete víčka. Do očka jednoho ramínka připevníte karabinku a k druhému ramínku připevníte řetízek.



Designérka Helena Chmelíková


PRECIOSA rokajl

311 19 001; 8/0



PRECIOSA ohňové perle

151 19 001; 4 mm



*Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



NÁRAMEK Z PRECIOSA OHNĚM LEŠTĚNÝCH PERLÍ

Šťavnatá maskáčovina

PRECIOSA



Šťavnatá maskáčovina

Lesk, odvážné vzory a barvy, které zahřejí i v těch nejchladnějších dnech.

Tento náramek z ohněm leštěných perlí v barvách podzimu/zimy 2025-2026 vás zavede do světa podzimních kontrastů. Stačí se pustit do tvoření - výsledek bude originální!

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)

151 19 001; 4 mm;
93200/15001 temná bordó;
110 ks (DB)



151 19 001; 4 mm;
23030 tmavě fialová;
55 ks (DV)



151 19 001; 4 mm;
03000/14494
pudrově růžová; 45 ks (PR)



151 19 001; 4 mm;
02010/29574 jasně růžová;
55 ks (BP)



151 19 001; 4 mm;
02010/29565 matná bordó;
50 ks (MB)



151 19 001; 4 mm;
23980/90215 bronzový listr;
45 ks (BL)



151 19 001; 4 mm;
23980/14495 zelený listr;
55 ks (GL)



PRECIOSA rokajl (R8)

311 19 001; 8/o;
73420 světle růžová;
64 ks



- tkalcovský stav; pevnější polyesterová rířlová - jeansová nit např. Hagal TEX 30x3; dlouhá jehla velkooká (Big Eye); nůžky; lepidlo na savý - nesavý materiál (dvousložkové epoxidové); ploché kleště k dutým ramínkům



- magnetické ploché zapínání s vnitřním výřezem (4 cm x 2,5 cm - spojené obě půlky) nebo dutá trubičková ramínka 3,5 cm a k nim karabinku; 5 cm řetízku; kroužky





Obtížnost: ● ● ● ● ●


Technika: tkání

Postup:

1. krok:
Na tkalcovský stav napněte osnovu. Přivažte nit na okraj stavu. Můžete je po délce obtáčet kolem dokola stavu nebo využít okrajových zubů, nit za ně zachytit a pokračovat na opačnou stranu. Ideálně by měly být nitě napnuty 4 mm od sebe.



Zjistěte si kolik bude potřeba napnout nití. Na jehlu si navlékněte několik FPB, přiložte je ke vnitřnímu výřezu (3,5 cm). U 4 cm zapínání to je 9 ks FPB. Mezi ně je potřeba napnout osm nití. Na okrajích FPB ještě dvě. Tedy celkem deset nití. Protože náramek utkaný z FPB je mohutnější a těžší, krajové nitě osnovy napněte dvojité.




2. krok:
Odstříhnete asi 1,60 m nit. Vložte začátek do oka jehly. Na začátku tkání nechte přebývat asi 40 cm nitě. Budou se hodit k vytvoření okrajů vlepených do vnitřních výřezů spony.



Navlékněte 9 ks FPB dle rozvržení v nákresu nebo si zvolte vlastní rozmístění odstínu. Přimáčkněte FPB zespodu osnovy a ze shora osnovy FPB znovu provlékněte v opačném směru. Osnova bude tedy umístěna mezi dvě nitě útku. U vzorku je takto navlečeno 40 řad. Společně se zapínáním je náramek dlouhý 17,5 cm. Množstvím řad tedy ovlivníte délku náramku.



útek ● osnova






3. krok:

Na celý náramek budete potřebovat asi 3 x 1,60 m nitě. Při ubývání nitě dokončete řadu (obě nitě útku). Poté by mělo přebývat asi 15 – 20 cm nitě. Při použití nové nitě nechte na začátku také volných 15 – 20 cm. Ušijte dvě až tři řady. Konce nití svažte dvěma uzly. Již nyní můžete vtáhnout konce nití do **FPB** a přebytek odstříhnout.




4. krok:

Máte dokončeny všechny řady. Nyní vytvoříte okraje k vlepení do výřezů zapínání. Hloubka výřezu je 0,9 cm – 2 řady **R8**. Místo **FPB** do mezer mezi jednotlivými nitěmi osnovy vložte po 2 ks **R8** a na okraji 1 ks **R8**. Utáhněte útek, ať se šířka utkané části zúží. Navlékněte ještě jednu řadu z **R8**. Do této poslední řady nit zapošijte. Provlékněte asi 5 ks **R8**. Kolem nití útku vytvořte smyčku a jednou ji provlékněte jehlou, utáhněte. Provlékněte dalších pět **R8** a znovu vytvořte uzel. Provlékněte zbylé **R8** a nit odstříhněte. Stejný okraj ze 2 řad **R8** vytvořte i na opačném konci tkané části.



5. krok:

Nitě osnovy odstříhněte. Nechte přečnívat asi 10 – 15 cm nitě. Vždy dvě nitě svažte k sobě třemi uzly. Nitě zkraťte asi na 0,5 cm.



6. krok:

Připravte si lepidlo. Naneste ho do vnitřních výřezů zapínání. Trochu lepidla naneste i na odstřižené nitě. Konce z **R8** vložte do výřezů. Zkontrolujte, zda nevykukují nitě, případně je vmačkněte jehlou do výřezu. Lepidlo nechte zaschnout.

